

## デンマーク語入力の設定手順


練習問題のページでデンマーク語の [文字入力] をしたい時にご参照ください。

▼練習問題のページは以下がインストールされていれば、動作することが確認されています。

- ・ Internet Explorer 7 以上 (または Firefox 3 以上)
- ・ Java 5.0 以降

▼デンマーク語入力の設定手順については以下をご参照ください。 (Windows XP での利用例)

1. 画面左下の [スタート] から [コントロールパネル] をクリックします。




2. [日付、時刻、地域と言語のオプション] をクリックします。



3. [地域と言語のオプション] をクリックします。

※ [ほかの言語を追加する] をクリックした場合は、以下の「5」番に進みます。



4. [地域オプション] タブが開いた場合は、[言語] タブを選択します。



※ [地域オプション] タブでの設定変更は不要です。


5. [言語] タブが表示されたら、「テキストサービスと入力言語」欄の [詳細] ボタンをクリックします。




6. 「テキストサービスと入力言語」ボックスが表示されたら、「インストールされているサービス」欄の [追加] ボタンをクリックします。




7. 「入力言語の追加」ボックスで [デンマーク語] を選択します。



8. 「入力言語」と「キーボードレイアウト」で「デンマーク語」が選択されたことを確認して、[OK] ボタンをクリックします。



9. 「インストールされているサービス」欄に「デンマーク語」が追加されたことを確認して、[OK] ボタンをクリックします。入力言語の追加のために開いたダイアログボックスを閉じます。以上で、文字入力のための設定は完了です。



▼デンマーク語入力の設定手順については以下をご参照ください。 (Windows Vista での利用例)


1. 画面左下のスタートボタンから [コントロールパネル] をクリックします。




2. [時計、言語、および地域] をクリックします。  
※ [キーボードまたは入力方法の変更] をクリックした場合は、以下の「5」番に進みます。



3. [地域と言語のオプション] をクリックします。  
※ [キーボードまたは入力方法の変更] をクリックした場合は、以下の「5」番に進みます。




4. [形式] タブが開いた場合は、[キーボードと言語] タブを選択します。  
※ [形式] タブでの設定変更は不要です。




5. [キーボードと言語] タブが表示されたら、「キーボードおよび他の入力方法」欄の [キーボードの変更] ボタンをクリックします。


6. 「テキストサービスと入力言語」ボックスが表示されたら、「インストールされているサービス」欄の [追加] ボタンをクリックします。




7. 「入力言語の追加」ボックスで [デンマーク語] を選択します。そして左にある+ボタンをクリックします。




8. 続いて, [キーボード] を選択し、左にある+ボタンをクリックします。



9. [US]、[デンマーク語]、[詳細表示] と表示がされたら、その中の [デンマーク語] の欄にチェックを入れます。そして [OK] ボタンをクリックします。




10. 「インストールされているサービス」欄に「デンマーク語」が追加されたことを確認して、[OK] ボタンをクリックします。入力言語の追加のために開いたダイアログボックスを閉じます。以上で、文字入力のための設定は完了です。



▼デンマーク語入力の設定手順については以下をご参照ください。 (Windows 7 での利用例)

1. 画面左下のスタートボタンから [コントロールパネル] をクリックします。




2. [時計、言語、および地域] をクリックします。  
※ [キーボードまたは入力方法の変更] をクリックした場合は、以下の「5」番に進みます。




3. [地域と言語] をクリックします。  
※ [キーボードまたは入力方法の変更] をクリックした場合は、以下の「5」番に進みます。

4. [形式] タブが開いた場合は、[キーボードと言語] タブを選択します。


※ [形式] タブでの設定変更は不要です。




5. 「キーボードと言語」タブが表示されたら、「キーボードおよび他の入力方法」欄の「キーボードの変更」ボタンをクリックします。




6. 「テキストサービスと入力言語」ボックスが表示されたら、「インストールされているサービス」欄の「追加」ボタンをクリックします。




7. 「入力言語の追加」ボックスで「デンマーク語」を選択します。そして左にある+ボタンをクリックします。



8. 続いて、「キーボード」を選択し、左にある+ボタンをクリックします。



9. [US]、[デンマーク語]、[詳細表示] と表示がされたら、その中の「デンマーク語」の欄にチェックを入れます。そして [OK] ボタンをクリックします。



10. 「インストールされているサービス」欄に「デンマーク語」が追加されたことを確認して、[OK] ボタンをクリックします。入力言語の追加のために開いたダイアログボックスを閉じます。以上で、文字入力のための設定は完了です。

